Android 郵件設定說明(Gmail)

OfficeMail 企業郵件 / Plesk 郵件 / Office 365





【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶商務用郵件服務,本文件由 Cloudmax 匯智製作,用於教導用戶 進行郵件服務相關設定,內容中所使用的郵件工具非為 Cloudamx 匯智設計及擁有,若對 程式資訊有疑問,請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有,絕無侵權之意,特此聲明。

【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性,但不擔保本文件無任何瑕疵,亦不為使用 本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何指證或建 議,可利用下方資訊與我們聯繫:

- 電話:+886-2-2718-7200
- 傳真:+886-2-2718-1922
- 信箱:service@cloudmax.com.tw



錄 目

<u> </u>	OfficeMail 企業郵件 POP 設定方式	1
<u> </u>	OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式1	0
\equiv 、	Plesk 郵件 POP 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)1	9
四、	Microsoft Office 365 Exchange 設定方式3	0



-、OfficeMail 企業郵件 POP 設定方式

1. 進到 app 點選新增您的電子郵件地址。



新增您的電子郵件地址

前往 GMAIL



f. +886- 2-2718-1922

2. 選擇「其他」。

設定	電子郵件
G	Google
0	Outlook、Hotmail 以及 Live
	Yahoo
\searrow	Yahoo 奇摩電子信箱
E	Exchange 和 Office 365
	其他
<	



3. 於下圖欄位中輸入您的電子郵件地址後,點選「手動設定」。





f. +886- 2-2718-1922

4. 選擇「個人 (POP 3)」, 點選「繼續」。





f. +886- 2-2718-1922

5. 於下圖欄位輸入您的郵件信箱密碼,完成後點選「繼續」。。





6. 首先會先出現內送伺服器設定畫面,如下圖,使用者名稱請填寫完整電子郵件地址,伺 服器請填入 officemail.cloudmax.com.tw,接著點選「繼續」。

內送伺服器設定	
使用者名稱	
密碼 •••••	Ś
伺服器 officemail.cloudmax.com	i.tw
通訊埠 995	
安全性類型 SSL/TLS	•
從伺服器中刪除電子郵件	•
<	繼續 >



7. 接著會出現外寄伺服器設定畫面,如下圖,使用者名稱同樣請填寫完整電子郵件地址, 伺服器請填入 officemail.cloudmax.com.tw,接著點選「繼續」。

外寄伺服器設定		
要求登入		•
使用者名稱		
密碼 ••••••	Ø	×
SMTP 伺服器 offic <mark>e</mark> mail.cloudmax.com.tw		
,	小紋な言	= \
	廠制	1



8. 下圖畫面為設定完成後郵件的處理頻率說明,可直接點選「繼續」即可。





f. +886- 2-2718-1922

9. 出現下圖畫面表示設定成功。





二、OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式

1. 進到 app 點選新增您的電子郵件地址。



新增您的電子郵件地址

前往 GMAIL



f. +886- 2-2718-1922

2. 選擇「其他」。

設定	電子郵件
G	Google
0	Outlook、Hotmail 以及 Live
	Yahoo
\searrow	Yahoo 奇摩電子信箱
E	Exchange 和 Office 365
	其他
<	



3. 於下圖欄位中輸入您的電子郵件地址後,點選「手動設定」。





f. +886- 2-2718-1922

4. 選擇「個人 (IMAP)」,點選「繼續」。





f. +886- 2-2718-1922

5. 於下圖欄位輸入您的郵件信箱密碼,完成後點選「繼續」。。





6. 首先會先出現內送伺服器設定畫面,如下圖,使用者名稱請填寫完整電子郵件地址,伺 服器請填入 officemail.cloudmax.com.tw,接著點選「繼續」。

內送伺服器設定			
使用者名稱			
密碼 ••••••	Ø	\times	
伺服器 officemail.cloudmax.com.tw			
<	約約	壹 〉	



7. 接著會出現外寄伺服器設定畫面,如下圖,使用者名稱同樣請填寫完整電子郵件地址, 伺服器請填入 officemail.cloudmax.com.tw,接著點選「繼續」。

外寄伺服器設定		
要求登入		
使用者名稱		
密碼	%	
SMTP 伺服器 offic <mark>e</mark> mail.cloudmax.com.tw		
1	继续 >	
	心心 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	



8. 下圖畫面為設定完成後郵件的處理頻率說明,可直接點選「繼續」即可。





f. +886- 2-2718-1922

9. 出現下圖畫面表示設定成功。





f. +886- 2-2718-1922

三、Plesk 郵件 POP 設定方式(適用於 Cloudmax 匯智)

1. 進到 app 點選新增您的電子郵件地址。



新增您的電子郵件地址

前往 GMAIL



f. +886- 2-2718-1922

2. 選擇「其他」。

設定電子郵件		
G	Google	
0	Outlook、Hotmail 以及 Live	
	Yahoo	
\searrow	Yahoo 奇摩電子信箱	
E	Exchange 和 Office 365	
	其他	
<		



3. 於下圖欄位中輸入您的電子郵件地址後,點選「手動設定」。





f. +886- 2-2718-1922

4. 選擇「個人 (POP 3)」, 點選「繼續」。





f. +886- 2-2718-1922

5. 於下圖欄位輸入您的郵件信箱密碼,完成後點選「繼續」。。





6. 首先會先出現內送伺服器設定畫面,如下圖,使用者名稱請填寫完整電子郵件地址,伺 服器請填入 mail.您的網域,接著點選「繼續」。

內送伺服器設定	
使用者名稱	
密碼 •••••••	Ø
伺服器 mail.	
從伺服器中刪除電子郵件 當我從收件匣刪除時	•
<	繼續 >



匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

f. +886- 2-2718-1922

7. 出現一下圖請點選「編輯設定」。





8. 下圖安全性類型改成「無」,接著點選「繼續」。

內送伺服器設定		
使用者名稱		
密碼 ••••••	Ø	
伺服器 mail.		
通訊埠 110		
安全性類型 無 無法保證電子郵件安全性	•	
從伺服器中刪除電子郵件	•	
<	繼續 >	



9. 接著會先出現外寄伺服器設定畫面,如下圖,請將通訊埠設定為 25, 安全性類型設定 「無」,接著點選「繼續」。

外寄伺服器設定	
要求登入	
使用者名稱	
密碼 ••••••	1
SMTP 伺服器 mail.	
通訊埠 25	
安全性類型 無	•
<	繼續 >



10.下圖畫面為設定完成後郵件的處理頻率說明,可直接點選「繼續」即可。





匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

f. +886- 2-2718-1922

11.出現下圖畫面表示設定成功。



帳戶名稱 (選填)

您的名稱

顯示在寄出的郵件中

繼續 >



四、Microsoft Office 365 Exchange 設定方式

1. 進到 app 點選新增您的電子郵件地址。



新增您的電子郵件地址

前往 GMAIL



f. +886- 2-2718-1922

2. 選擇「Exchange 和 Office 365」。

設定	電子郵件
G	Google
0	Outlook、Hotmail 以及 Live
	Yahoo
\searrow	Yahoo 奇摩電子信箱
E	Exchange 和 Office 365
	其他
<	



3. 於下圖欄位中輸入您的電子郵件地址。

新 增電子郵件地址	
翰入你的電子郵件地址	
く 繼續 >	



匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

f. +886- 2-2718-1922

4. 接著請輸入密碼後,點選「繼續」。





匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

t.	+886-2-2718-7200
f.	+886-2-2718-1922

5. 出現下圖畫面請點選「確認」。





6. 於下圖內送伺服器設定頁面輸入您完整的郵件信箱及密碼,並於伺服器欄位填寫 outlook.office365.com · 完成後點選「繼續」。。

內送伺服器設定	
網域\使用者名稱	
密碼	Ø
用戶端憑證 無	選取
行動裝置 ID	
伺服器 outlook.office365.com	
通訊埠 443	
安全性類型 SSL/TLS	~
<	繼續 >



匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

t.	+886-2-2718-7200
f.	+886-2-2718-1922

7. 出現下圖畫面點選「確認」即可。





匯智 資訊股份有限公司

10058 台北市中正區八德路一段 23 號 6 樓 t. +886-2-2718-7200 6F, 23 Bade Road, Taipei, Taiwan 100

f. +886- 2-2718-1922

8. 出現下圖畫面表示設定成功。

